

Benutzerhandbuch

GesundheitsTV

Sklera Version 3.7.2



Benutzerhandbuch

GesundheitsTV

Sklera Version 3.7.2

In dieser Dokumentation werden die wichtigsten Aktionen für Ihren GesundheitsTV Zugang beschrieben.

Inhaltsverzeichnis:

Am System anmelden	2
Ihre Mediathek	3
Programmvorschau	4
Playlisten	5
Playlist bearbeiten	6
Spot bearbeiten	8
Werbepool	9
Tickermeldungen (Nachrichten)	10
Eigene Layouts erzeugen	11
Ändern der Layoutgröße	12
Hinzufügen von eigenen Elementen (Widgets)	12
Laden einer Vorlage	14
Passwort ändern	15



Im System anmelden

Zur Bedienung von sklera GesundheitsTV ist ein moderner Internet Browser wie Google Chrome, Internet Explorer 11, Microsoft Edge oder Mozilla Firefox notwendig.

Auf unserer Website <u>www.apoverlag.at</u> finden Sie im Bereich **Login** den Zugang zum GesundheitsTV:



Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an:





Ihre Mediathek

Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie zu Ihrer Mediathek, in der Sie Ihre Inhalte verwalten und hochladen können.

Überblick über den Aufbau der Anwendung:

Å ²	APOVERLAG GesundheitsTV	© Playlists → 🛛 🗮 Mehr →	K	Ben	utzermenü 🛛 🔶 🚺
			Hauptmenü		🗅 Neues Layout 🛛 🔷 Datei-Upload 🕞
Suche	Suche nach Name und Tags		×	Neues Element hinz	ufügen
	II Alle 6	🖾 Bilder 5	🛤 Videos 🕕	街 Dokumente 💿	🕒 Layouts 🚺
G Meir	ne Mediathek / + Ordner hinz ehrere bearbeiten •	ufügen			■ Icons III Liste
your	YOUR PRODUCT awesome product.jpg	YOUR EVENTS exciting exciting 21 your events.jpg	YOUR IDEAS	Attin Alon 5.4	Linumetric Linume
2.jpg			Verfügbare Medie	nelemente	

In der Mediathek können Sie Bilder, Videos, PDFs und Powerpoint Dateien hinzufügen.

Folgende Dateitypen werden unterstützt: Bilder: .jpg | .png | .gif Videos: .mp4 Dokumente: .pdf | .ppt | .pptx | .doc | .docx

Bitte beachten Sie, dass das Hochladen von anderen Dateitypen zu Problemen führen kann.

Stellen Sie ebenfalls sicher, dass die Mediendateien in einer geeigneten Auflösung & Qualität hochgeladen werden. Üblicherweise beträgt die Auflösung der Displays 1920x1080 Pixel. Videos sollten mit einer maximalen Bitrate von 8 Mbit unter Verwendung des H.264 Codecs erstellt werden.



Programmvorschau

Das aktuelle GesundheitsTV Programm und die selbst beigefügten Beiträge, können über den Menüpunkt **Playlists** -> "*Aktuelles Programm / Vorschau*" eingesehen werden.

▲ Poverenage ■ Mediathek ● Playlists - ■ Displays ■ Mehr - ▲ SecondheittsTV ■ Aktuelles Programm / Vorschau ● ■ Playlisten Management ▲ Meine ■ Einstieg 01 ■ ■ ■ Meine ■ Einstieg 03 ■ ■ ■ Meine ■ ■ ■ ■ ■ ■ Meine ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Meine ■ <t< th=""><th>In der Vorschau-Ansicht sehen Sie die monatlich aktuellen GesundheitsTV-Spots, sowie in den Einstiegsmöglichkeiten (Einstieg 01, 02, 03 etc.) Ihre selbst beigefügten eigenen Spots. Durch Klick auf die gewünschte Einstiegsplayliste können Sie direkt die eigenen Beiträge verwalten.</th></t<>	In der Vorschau-Ansicht sehen Sie die monatlich aktuellen GesundheitsTV-Spots , sowie in den Einstiegsmöglichkeiten (Einstieg 01, 02, 03 etc.) Ihre selbst beigefügten eigenen Spots . Durch Klick auf die gewünschte Einstiegsplayliste können Sie direkt die eigenen Beiträge verwalten.
APOVERLAC GesundheitsTV Mediathek © Playlists - Aktuelles Programm / Vorschau Display: 272 Toni Andem	☐ Displays
Aktuelle Zeit ändern: Datum auswählen	
Aktuell Spots 01 Playlist-Spots	
 1 (b) 0:00:07 GTV2020_intro_sommer_7s.mp4 2 (c) 0:00:25 DA_Themen_25s.mp4 3 (c) 0:00:20 DA_7_Reiseapo_20s.mp4 	GesundheitsTV Inhalte
Dauer: 0:00:52]
 Playlist-Spots 1 (b) 0:00:08 Rausch - Spot "Test" 	Eigene Inhalte bzw. Werbepool-Inhalte
O Aktuell Spots 02	
 Playlist-Spots 1 (b) 0:00:15 buchaktuell_7_outdoor_15s.mp4 2 (b) 0:00:05 GTV2020_Apo_Beratung2_5s.mp4 3 (b) 0:00:20 Quiz_Koralle_Knochen_20s.mp4 	GesundheitsTV Inhalte
2 (●) 0:00:01 CFV2020_mmds0mmer_rs.mp4 2 (●) 0:00:25 DA_Themen_25s.mp4 3 (●) 0:00:20 DA_7_Reiseapo_20s.mp4 Dauer: 0:00:52 Velaylist-Spots 1 (●) 0:00:08 Rausch - Spot "Test" Dauer: 0:00:08 Velaylist-Spots Ve	Eigene Inhalte bzw. Werbepool-Inhalte GesundheitsTV Inhalte



Playlisten



Im Bereich "*Playlisten Management*" stehen Ihnen insgesamt acht Einstiegs-Playlisten zur Verfügung, mit denen Sie Ihre individuellen Inhalte (eigene Spots bzw. Spots aus dem Werbepool) in das GesundheitsTV-Programm integrieren können. Diese acht Playlisten kennzeichnen die sog. Einstiegspunkte für individuelle Beiträge im aktuellen GesundheitsTV Programm.

In dieser Übersicht sehen Sie

- ✓ den Einstiegs-Status (Ein/Aus)
- ✓ die Spotanzahl/Einstieg
- ✓ die Gesamtdauer aller Spots/Einstieg
- ✓ Zeitsteuerung
- ✓ Aktionen

Durch Klick auf eine der Einstiegsplaylisten "Einstieg 01-08" können Sie nun die Playlist bearbeiten und somit Ihre individuellen Spots hinzufügen.

Playlist N	fanager				
<u>Playli</u>	sten				+ Playlist hinzufügen
	Name \$	Länge 👙	Ein/Aus	Spots Playouts Zeitsteuerung	Aktionen
•	Einstieg 01	0:00:08		1	◎ ∠ 0 0
•	Einstieg 02	0:00:00		0	◎ ∠ 0 0
•	Einstieg 03	0:01:50		2	◎ ∠ 0 0
•	Einstieg 04	0:03:48		2	◎ ∠ 0 0
•	Einstieg 05	0:00:12		1	◎ ∠ 0 0
•	Einstieg 06	0:00:00		0	∞ ∠ 0 0
•	Einstieg 07	0:00:00		0	◎ ∠ 0 0
•	Einstieg 08	0:00:00		0	◎ ∠ J D
14					



Playlist bearbeiten

Durch Klick auf eine der Einstiegs-Playlisten gelangen Sie in die Detailansicht. Hier sehen Sie die bereits hinzugefügten individuellen Spots.



Neue Elemente können in einen Einstieg hinzugefügt werden, indem Sie im Bereich "*Spot hinzufügen*" klicken. Nun können Sie einzelne Elemente aus Ihrer Mediathek oder aus dem Werbepool (siehe S. 8) in die Playliste einfügen.



Durch Klick auf das X rechts oben am Dialog oder außerhalb des Dialoges wird die Auswahlmaske wieder geschlossen.



Die Reihenfolge der Spots kann mittels Drag & Drop verändert werden:



Fährt man mit der Maus über einen Spot, werden weitere Optionen sichtbar:



Änderung der Anzeigedauer mittels Schieberegler



Spot bearbeiten



In der Bearbeitungsmaske eines Spots können unter "*Spot Einstellungen*" weitere Details festgelegt werden, die die Anzeige des Spots am Bildschirm beeinflussen.

Playlist Manager / Einstieg 03 / Rausch - Spot "Test"

Spot Einstellungen

Allger	mein	Deaktiviert ·
, ugor		
Gültigkeitsze	eiten	
	Text	* Dauer:
Play Count Einstellun	ngen	8.0 Sekunden
		Übergang :
		überblenden 🗸
		Einige Übergangs-Effekte haben auf manchen Abspielgeräte unschöne Auswirkungen. Bitte testen Sie den jeweiligen Effekt auf Ihren Displays.
		Beload erzwingen:
		Reload erzwingen.
		Allgemeine Einstellungen
		Im Vollbildmodus anzeigen Sync Spot
		Abspielhäufigkeit:
		Legt fest in welchen Playlistdurchläufen dieser Spot angezeigt werden soll. Es können insgesamt 6 Durchläufe belegt werden. Wird die Option leer gelassen wird der Spot bei jeden Durchlauf abgespielt.
Speichern	X Zurück	



Werbepool



Um Inhalte aus dem bereitgestellten Werbepool zu verwenden, wechseln Sie in die gewünschte Playliste und wählen beim Button "*Spot hinzufügen*" den Werbepool aus:

Im erscheinenden Dialog können Sie aus den verschiedenen Ordnern einen gewünschten Inhalt auswählen. Auf "*Schließen*" klicken, der Beitrag wird dadurch in Ihrer Einstiegs-Playlist eingefügt und läuft somit in Ihrem aktuellen GTV-Programm.

ktionen • ent ausgewählt (ix Auswahl o	uffeben)		6		► ve	erschau O Emstellung	11 Werbepoor
		Anna - An nava Schweise Scheinender preis gene henn					
Element auswählen							Neues Element enviction
Buche rach Name and T	aga .	C Balan			0.000	-	X X KONS II
						2	
# Werbepool ~						-	
Par Apo-Tipp das Monata	D Berühmte Ztate	Co Bideratuel	EnteringsTippe	C GeundhelsQuiz	🗅 GesundheitsTipps	Ca Kasnetk Tipps	🗅 Nataraufrahmen
D Per	D Unterhaltung	to WETTER			2010		
L			II Werb	epoci v / 🗅 Gesund	heits Tipps		
				-			
				1 al		A	3
				Unitervi	CODE TO AND		
			. GT 3	ander_Littanit_30s expi	0.305	GT_Lanine_251.mpl	0.254
			-	- 10			
le Playlist Einstieg 03 of dera	el aktiv						+ Spot himzullaper
Aktionen +						Vorschau Ó Einstel	ungen 🖬 icons II
Contraction of the second s	autheben)				-		
ment ausgewählt (X Auswah				THE A DESCRIPTION OF	and the second se		



Tickermeldungen (Nachrichten)

Zur Eingabe von Kurz-Nachrichten im Tickerbereich (am unteren Bildrand) des Displays gehen Sie bitte im Hauptmenü auf "+ *Mehr*" und wählen Sie "*Nachrichten*":

ts 👻 📮 Displays	≣ Mehr •					
	📽 Einstellungen					
Nachricht	🚯 Überwachung					+ Neue Nachricht
	🖂 Nachrichten 🛛 🖊					
Nachricht 👙	E Daten	Gültig von 🍦	Gültig bis 🍦	Anzeigedauer	Aktiv	
Herzlich willkomm	Alle	-	-			

Durch Klick auf "*Neue Nachricht*" öffnet sich der Dialog:

Nachricht	×
* Nachricht :	Villkommen in unserer Apotheke
Alle Displays :	
Display :	Bitte Displays auswählen
Gültig von :	Datum auswählen
Gültig bis :	Datum auswählen
Anzeigedauer aktiv :	
	Lösche Nachricht nach x Sekunden
Aktiv:	
Speichern Abbre	echen

Geben Sie ihre gewünschte Kurz-Nachricht ein, aktivieren Sie die Option "*Alle Displays*" und klicken Sie dann auf "*Speichern*", um die Nachricht auf dem Display anzuzeigen. Optional können Sie Start- und Endzeiten für die Nachricht hinterlegen.



Eigene Layouts erzeugen

Mittels der Layout-Funktion können Sie direkt in der Programmoberfläche eigene Spots kreieren. Durch Klick auf "*Neues Layout*" gelangen Sie in den Layout Designer mit einer leeren Grundseite.

	te Mediathes	Playinats + 🖓 Displays 🗮 Metri	•			
	Q Suche na	ach Name und Tags			×	Neues Layout Cates-Upload
		⊞ Alle 33	🖙 Bilder 🕕	Videos (16)	2 Dokumente (1)	🗅 Layouts 🔕
	@ Meine Me	diathek > + Ordner hinzufügen				
	II Mediathek © Playte	as + @Englays				
	Layout Settings				A Neues Layout - Unge	speichert Ellayout speichern - x Editor schließen
Settings Name Name	ade Vortage					
Videst Nozvilgen Am Medalher Text & Merr Duten Duten Text & Merr Duten Text & Merr Duten	erformat (1920at)	3				

Der Layout Designer ist in drei Hauptbereiche aufgeteilt:

- 1: Aktionsmenü
- 2: Eigenschaftseditor des aktuell ausgewählten Objektes
- **3**: Live Vorschau der Layout-Vorlage



Ändern der Layoutgröße

Die Größe des Layouts sollte passend zur Auflösung des Bildschirms gewählt werden. Zum Ändern dazu auf "*Layout Settings*" und "*Auflösung*" klicken. Das gewünschte Verhältnis kann frei eingegeben werden.

	VERLAG ∰ Mediathek ⊙	Playlists 👻	🖵 Displays	🗮 Mehr 👻		
*	1 Layout Settings	*				
Layout Settings	Name		_		 	
=	Name		I			
Layers	Lade Vorlage					
Widget	 Layout Settings 					
hinzufügen	Hintergrundfarbe					
Ŀ	×					
on Mediathek	Dauer 🚯					
~						
Text & Mehr	Auflösung	2				
	16:9 Querformat (1920x1(🗸					
¢	Rastergröße					
Dynamische Daten	small 🗸					
	Tipp: Halten Sie die Shift-Taste gedrückt um Widgets frei zu positionieren!					

Hinzufügen von eigenen Elementen (Widgets)

Im Layout können nun verschiedenste Elemente (Widgets) hinzugefügt werden:

- Medienelemente aus der Mediathek (Bilder oder Videos)
- Texte
- Boxen oder Linien
- ausgewählte Icons
- aktuelle Uhrzeit
- RSS Feeds
- Wetterdaten
- uvm.



Bsp.: Hinzufügen eines Bildes aus der Mediathek:



Jedes Widget kann frei positioniert und angepasst werden:





Laden einer Vorlage

Um das Design eines bestehenden Layouts zu übernehmen, können die Daten eines bestehenden Layouts über die Funktion *Layout Settings* -> "*Lade Vorlage*" übernommen werden. Sämtliche Einstellungen der ausgewählten Layouts werden dabei kopiert.

Gesundheits TV	🖞 🔛 Mediathek 🛛 😳 Playlists 👻	■ Mehr +
*1	Layout Settings	Element auswählen
Layout Settings	Name	Suche nach Name und Tags
: ≡ Layers	Lade Vorlage	
Add Widget	Hintergrundfarbe	addin Million 3,4
	Auflösung	
Von Mediathek	16:9 Landscape (1920x1080) 🔹	
Text & Mehr C Dynamische Daten	Rastergröße small • Tipp: Halten Sie die Shift-Taste gedrückt um Widgets frei zu positionieren!	



Passwort ändern

Zum Ändern Ihres Passwortes gehen Sie rechts oben im Benutzermenü auf "Passwort ändern":

		& sklera_aw
Passwort ändern		& Benutzereinstellungen
Aktuelles Passwort		og Passwort andern
Aktuelles Passwort	5	Abmelden
Neues Passwort		
	Ð	
Neues Passwort (wiederholen)		
Noues Passwort (wiederholen)	Ð	
Passwort aktualisieren		

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und viel Erfolg!

🔏 APOVERLAG

Österreichische Apotheker-Verlagsgesellschaft m.b.H. Spitalgasse 31A, 1090 Wien T +43 1 402 35 88-11 F +43 1 402 35 88-541 gtv-support@apoverlag.at www.apoverlag.at